

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من يعاني من مشكلة في DNS الذي يأتي تلقائي مع الاتصال ،ويريد تغييره ليتحسن التصفح الى الأفضل وفتح اغلب المواقع التي يريدتها.

الـ DNS باختصار يحول الموقع مثلا www.adslgate.com الى IP للوصول الى الموقع



هذه هي الطريقة الأفضل لتغيير DNS لمودمات Speedtouch .
للتأكد من صحة الموضوع وان DNS بالفعل تغيرت
لاحظ الصورتين التالية وتغير الـ DNS لكلاهما

THOMSON ST585

THOMSON
Images & beyond

- SpeedTouch
- Broadband Connection
 - DSL Connection
 - Internet Services
- Toolbox
- Home Network

[Administrator] Overview | Details | Help
Home > Broadband Connection > Internet Services > Internet

Internet

Disconnect

■ Connection Information

Uptime: 2 days, 20:26:15

Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]:

Username: @512.saudi.net.sa

Password:

Remember Password: Yes

IP Address:

Primary DNS: 208.67.222.222

Secondary DNS: 208.67.220.220

Pick a task...

> Check connectivity of this Internet service

THOMSON ST585

THOMSON
Images & beyond

- SpeedTouch
- Broadband Connection
 - DSL Connection
 - Internet Services
- Toolbox
- Home Network

[Administrator] Overview | Details | Help
Home > Broadband Connection > Internet Services > Internet

Internet

Disconnect

■ Connection Information

Uptime: 2 days, 20:23:34

Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]:

Username: @512.saudi.net.sa

Password:

Remember Password: Yes

IP Address:

Primary DNS: 22.22.22.22

Secondary DNS: 22.22.22.23

Pick a task...

> Check connectivity of this Internet service

الطريقة : اولاً :

إحفظ الـ DNS الحالي ، لضمان إنك ترجعه إذا ركبت DNS اقرء منه

إضغط على زر ابدأ و اختار تشغيل




اكتب cmd



يظهر لك سطر الأوامر ، اكتب الامر التالي :


telnet 192.168.1.254

سوي نسخ | لصق لكل الأوامر التالية :



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.26 0]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\ >telnet 192.168.1.254
```

اكتب اسم المستخدم وكلمة السر التي تدخلها عندما تدخل صفحة المودم



```
Telnet 192.168.1.254
Username : Administrator
Password : *****
```

ملاحظة : للتأكد من اسم المستخدم ، ادخل الصفحة في المودم ، لاحظ الصورة التالية :

SpeedTouch

Broadband Connection

Toolbox

Remote Assistance

Game & Application Sharing

Parental Control

Firewall

Intrusion Detection

Dynamic DNS

User Management

Home Network

[Administrator]

Overview | [Configure](#) | [Help](#)[Home](#) > [Toolbox](#) > [User Management](#)

User Management

This page provides you with information regarding the users configured on your SpeedTouch.

Local User Data


The table below shows the configured users who are able to access your SpeedTouch. You need to configure user privileges if you want to differentiate between people using your SpeedTouch. The current privileges of the user are mentioned in the privileges column.

Username	Privileges	Default User
Administrator	Administrator	✓

Pick a task...

- > [Change my password](#)
- > [Set the default user](#)
- > [Add new user](#)
- > [Switch to another user](#)

الصورة التالية تؤكد انك دخلت الى إعدادات المودم من خلال سطر الأوامر



للتأكد من DNS التي يستخدمها المودم، اكتب الامر التالي

dns server route list

وراح يظهر لك DNS مشابه لم في الصورة التالية :

```
C:\ Telnet 192.168.1.254
Username : Administrator
Password : *****

SpeedTouch 585
7.4.3.2
Copyright (c) 1999-2007, THOMSON

-----
<Administrator>=>dns server route list
DNS Server Entries:
  DNS Server      Source      Label      Metric Intf      St
ate Domain
S 208.67.222.222      *          1          Internet  U
P *
S 208.67.220.220      *          1          Internet  U
P *
D *          10          Internet  U
P *

<Administrator>=>
```

اكتب الامر التالي :

dns server route flush

من أهم الاوامر

```
C:\ Telnet 192.168.1.254

-----
<Administrator>=>dns server route list
DNS Server Entries:
  DNS Server      Source      Label      Metric Intf      St
ate Domain
S 208.67.222.222      *          1          Internet  U
P *
S 208.67.220.220      *          1          Internet  U
P *
D 84.235.6.55        *          10         Internet  U
P *

<Administrator>=>dns server route flush
<Administrator>=>
```


حان الآن تغيير DNS 😊😊

dns server route add dns=XXX.XXX.XXX.XXX metric=1 intf=Internet

إستبدل XXX.XXX.XXX.XXX بـ DNS الذي تريد وضعه
واكتب DNS الآخر إذا وجد بنفس الأمر

dns server route add dns=XXX.XXX.XXX.XXX metric=1 intf=Internet

```
Telnet 192.168.1.254

-----

<Administrator>=>:dns server route list

DNS Server Entries:
  DNS Server      Source          Label          Metric Intf      St
ate Domain
$ 208.67.222.222
P *
  1      Internet  U

<Administrator>=>:dns server route flush
<Administrator>=>:dns server route add dns=22.22.22.22 metric=1 intf=Internet
<Administrator>=>:dns server route add dns=22.22.22.23 metric=1 intf=Internet
<Administrator>=>
```

للتأكد من إن , DNS اكتب الأمر التالي :

dns server route list

وراح تجد DNS بعد التغيير ، مشابه لما في الصورة التالية

```
Telnet 192.168.1.254

-----

<Administrator>=>:dns server route list

DNS Server Entries:
  DNS Server      Source          Label          Metric Intf      St
ate Domain
$ 208.67.222.222
P *
  1      Internet  U

<Administrator>=>:dns server route flush
<Administrator>=>:dns server route add dns=22.22.22.22 metric=1 intf=Internet
<Administrator>=>:dns server route add dns=22.22.22.23 metric=1 intf=Internet
<Administrator>=>:dns server route list

DNS Server Entries:
  DNS Server      Source          Label          Metric Intf      St
ate Domain
$ 22.22.22.22
P *
$ 22.22.22.23
P *
  1      Internet  U
  1      Internet  U

<Administrator>=>
```

لحفظ عملك و الخروج من إعدادات المودم ، اكتب الأمرين على التوالي :

Saveall

Exit

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

DNS Server      Source      Label      Metric Intf      St
ate Domain
$ 208.67.222.222      1      Internet      U
P      *

<Administrator>=>:dns server route flush
<Administrator>=>:dns server route add dns=22.22.22.22 metric=1 intf=Internet
<Administrator>=>:dns server route add dns=22.22.22.23 metric=1 intf=Internet
<Administrator>=>:dns server route list

DNS Server Entries:
DNS Server      Source      Label      Metric Intf      St
ate Domain
$ 22.22.22.22      1      Internet      U
P      *
$ 22.22.22.23      1      Internet      U
P      *

<Administrator>=>saveall
<Administrator>=>exit

Connection to host lost.
C:\Documents and Settings\
```

الآن DNS تغير بالفعل 😊 وجرب التصفح لأختبار DNS الذي وضعته.



بالتوفيق للجميع



على هامش الموضوع

موقع الدي ان اس الأمريكي

What is **OpenDNS**

OpenDNS is a safer, faster, smarter and more reliable way to navigate the .Internet

OpenDNS is free and requires nothing to download

هذي DNS طبعاً مجانية

208.67.222.222

208.67.220.220

وبعد ما تركيبها ، ادخل الصفحة التالية عشان تتأكد إنها بالفعل شغالة تمام

! Welcome to OpenDNS

<http://www.opendns.com/welcome/oops>




Welcome to OpenDNS!

Your Internet is safer, faster, and smarter
because you're using OpenDNS.

Thank you!

OpenDNS



If you have any questions, please [contact us](#).




بالنسبة لوندوز فيستا

يوجد طريقة تسويها قبل ما تطبق اللي بالموضوع ، لازم تفعل telnet في الفيسا لأن الموضوع معتمد عليه
أفعل نفس اللي في الصور أدناه :

How To: Enable telnet on Windows VISTA





شرح وإعداد الأخ الكريم :: mbalzahrani

بوابة الأنترنت الرقمية

<http://adslgate.com>

